



## 対象OS : macOS

※本手順書はBig Surを利用しています。

### 1. クライアントソフトを端末にダウンロードする

#### ①Akamaiポータルサイト


( <https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/> )  
にアクセスし、「[全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp](mailto:全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp)」  
とパスワードを入力しサインインする。



※「詳細情報が必要」と表示される場合があります。  
設定については、ポータルサイト>情報環境>  
マニュアル>「**Microsoft365**」を利用した各種認証  
についてをご確認ください。


#### ②Akamaiポータルサイト

( <https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/#/apps> )からクライアントソフト(EAAClient-x64)を  
ダウンロードして端末のデスクトップ等に保存する。



### 2. クライアントソフトを端末にインストールする

#### ① “クライアントソフト (EAAClient.dmg)” をダブルクリック




#### ② マーク下の文字をクリック



#### ③ “開く” をクリック



#### ④ インストールが完了するまで待機



#### ⑤ “Enterprise Client” がインストールされている事を確認




この表示がされていればインストール完了

### 3. Mac起動時の自動起動停止手順


“EAA Client”をMac起動時に自動で起動しないように、スタートアップメニューから削除してください。

① Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。  
（/Library/LaunchAgents/）を入力し移動します。

※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合（/ライブラリ/LaunchAgents）になります。




② “net.eaacloop/eaaclient/plist”ファイルを右クリックし“ゴミ箱に入れる”を選択する。




③ Finderを開き“Shift+Command+G”を押して“フォルダへ移動”ウィンドウを開きます。

( /Library/LaunchDaemons/ ) を入力し移動します。

※Libraryは日本語でライブラリになる場合があります。その場合 ( /ライブラリ/ LaunchDaemons/ ) になります。



④ “net.eaacloop/uninstall/plist” “net.eaacloop/wapptunneled/plist” ファイルを右クリックし “ゴミ箱に入れる” を選択する。




## 4. インストールしたクライアントソフトを起動する


メニューバーから“Enterprise Application Access Client”をクリックし、Enterprise Application Access Clientを起動させる。




## 5. リモートアクセスに接続する

①画面右上にあるタスクトレイから“EAA Client”を右クリックし“Open EAA Client”をクリックし、“EAA Client Settings”を起動させる。



② “EAA Client Settings” 右上にある”Status:Not Configured” の右側にある  をクリックし、設定画面を開く。（利用端末にて初回接続時のみ）



## 5. リモートアクセスに接続する



- ③ “EAA Client Configuration Wizard”中央にある“Enter your organization identity provider hostname”へ（<https://ruzg-library.login.go.akamai-access.com/>）を入力し“Start”をクリックする。



- ④ 1 - ①と同じ「[全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp](mailto:全学統合認証ID@mail.ryukoku.ac.jp)」とパスワードを入力しサインインする。（利用端末にて初回接続時のみ）




- ⑤ ブラウザ上に“EAA Client authentication succeeded at”と表示されていること（左側の画面表示）、画面右上にあるタスクトレイから4 - ①の手順で“EAA Client”から“EAA Client Settings”（右側の画面表示）を起動し、右上にあるStatus項目が“Status:Authenticated”になっていることを確認する。




以上で接続は完了となり、学外からデータベースにアクセスいただけます。  
図書館HPからご利用ください。

## 6.リモートアクセスの接続を切断・終了。


- ① 画面右上にある“EAA Client”をクリックし切断、終了ができます。  
“Logout”をクリックし確認画面が表示され“OK”で切断。  
“Quit”をクリックし確認画面が表示され“OK”で終了。



Logout時の確認画面



Quit時の確認画面



## 【参考】 2回目以降の接続方法

過去に接続したことがある場合、“EAA Client Settings” 右上にある表記が“Status:Not Authenticated”となり、🔄をクリックする事で5-④のブラウザからのサインインから手順を進められます。

The screenshot shows the Akamai EAA Client Settings application. At the top, the Akamai logo and 'EAA CLIENT' are visible. Below this, the following information is displayed:

- Username: nttadmin@abc.ryukoku.ac.jp
- Version: 2.8.1.22112902
- Status: Not Authenticated (highlighted with a red box and a refresh icon)
- Network: Public
- OS: macOS Big Sur
- IDP: fuzg-library.id...akamai-access.com

The main content area is divided into sections:

- Device Posture:** Includes 'Remediation' and 'Signals' tabs, and an 'Update Device Posture' button.
- Diagnostics:** A message states: "Below is a list of applications that were blocked due to the security of your device. Please see remediation for actions you can take to fix the problems detected."
- Alerts:** A table with columns: Timestamp, Process, Hostname, and Signals that require attention. The table is currently empty, displaying "No remediation required".
- Options:** A section for additional settings.

At the bottom, there is a pagination control showing "Page 1 of 1" with "Previous" and "Next" buttons.

本マニュアルに記載の画面表示、操作手順等は、OSのバージョン、セキュリティソフトの利用有無など、ご利用環境によって異なる場合があります。

また、本マニュアルは、変更する場合があります。